

PlayConnect - 13-casi-uso-testuali

Casi d'uso testuali

CU1 - Accesso

Attore: tutti gli utenti.

Precondizione: l'utente esiste.

Flusso: inserisce username e password, il server controlla i dati e restituisce il ruolo.

Risultato: viene aperta la dashboard corretta.

CU2 - Configurare un tipo di gioco

Attore: amministratore gioco.

Flusso: inserisce nome, descrizione, eventi, limite e supporto squadre. Aggiunge i modelli dei sensori.

Risultato: il tipo può essere scelto quando viene installato un gioco.

CU3 - Installare un gioco

Attore: amministratore locale.

Flusso: sceglie un tipo di gioco, assegna un nome e collega il gioco al locale. Configura sensori e attuatori sul dispositivo edge.

Risultato: il gioco appare tra quelli disponibili.

CU4 - Avviare una partita

Attore: amministratore locale.

Precondizione: gioco online e due partecipanti validi.

Flusso: seleziona giocatori o squadre e avvia la partita.

Risultato: il gioco passa a IN_GAME e la partita a LIVE.

CU5 - Registrare un evento

Attore: dispositivo edge.

Flusso: pubblica un messaggio MQTT con UUID, tipo e valore. Il Match Service legge le regole del tipo di gioco e aggiorna il partecipante corretto.

Risultato: evento e punteggio sono salvati.

CU6 - Terminare al limite

Attore: Match Service.

Precondizione: il tipo di gioco possiede un limite.

Flusso: dopo ogni evento di punteggio confronta i due valori con il limite.

Risultato: salva il vincitore, termina la partita, aggiorna il gioco e invia il comando agli attuatori.

CU7 - Funzionare offline

Attore: dispositivo edge.

Flusso: se MQTT non è disponibile salva gli eventi nella coda locale. Al ritorno online li invia in ordine.

Risultato: nessun evento viene perso.

CU8 - Gestire un torneo

Attore: amministratore piattaforma.

Flusso: sceglie tipo, modalità, locali, date e stato. Le partite compatibili concluse vengono collegate.

Risultato: il sistema calcola la classifica con 3 punti per vittoria e 1 per pareggio.

CU9 - Consultare statistiche

Attore: tutti secondo il proprio ruolo.

Risultato: vengono mostrati numero di partite, punti totali, media, percentuale vittorie, ranking e dati per tipo di gioco.